

## Fox Girowelt – Zuordnung von KuRS-Berechtigungen

**Hintergrund-Info:** Sobald der technische User in Girowelt hinterlegt wurde, können sich Ihre Mitarbeiter mit ihrer S-Kennung und ihrem OSPlus-Passwort einloggen. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie ihnen die entsprechende KuRS-Berechtigung zugewiesen haben.

### 1. Zuordnung durchführen

- Rufen Sie den Mitarbeiter im Schnellstart über „ma [UserID] auf.
- Klicken Sie danach auf „Mitarbeiter hat Berechtigungen“.
- In der dann erscheinenden Maske klicken Sie auf „Mitarbeiterbezogene Berechtigungen anzeigen“.
- Per Klick auf „Berechtigung suchen“, können Sie die Berechtigungsrollen für die S-Girowelt auswählen. Klicken Sie anschließend auf „Zuordnung anlegen“.

### 2. Wichtig für den schnellen Start

- Ordnen Sie mindestens einem Mitarbeiter folgende Berechtigungen zu
  - X-GC-SGW-ADM (S-Girowelt – Admin)
  - X-GC-SGW-BER (S-Girowelt – Berichte)
  - X-GC-SGW-KUN (S-Girowelt - Kundenliste )
  - X-GC-SGW-CPT (S-Girowelt - Kennzahlen-Cockpit)

## Fox Girowelt

### Die OSP KuRS-Berechtigungen für Girowelt

Berechtigung	Zugriff auf	für
„Girowelt - Admin“ (X-GC-SGW-ADM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upload der Kreditkartendaten</li> <li>• Kennzahl-Parameter</li> <li>• Pflege des technischen Benutzers</li> </ul>	Vertriebsmanagement, Controlling
„Girowelt - Berichte“ (X-GC-SGW-BER)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zugriff auf die 13 Berichte inkl. der Einzelkontendurchgriffe</li> </ul>	Vertriebsmanagement, Controlling
„Girowelt - Kundenliste“ (X-GC-SGW-KUN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zugriff auf die Kundenliste für den eigenen Beraterschlüssel</li> </ul>	Kundenberater
„Girowelt - Kennzahlen-Cockpit“ (X-GC-SGW-CPT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zugriff auf das Kennzahlen-Cockpit</li> </ul>	Vertriebsmanagement, Controlling, Vorstand